

Paramétrage d'un compte email sur iPhone





Configuration sur **iPhone**

 Ouvrez les réglages de l'iPhone dans « Réglages ».



2. Sélectionnez « Mail, Contacts, Calendrier ».

Kéglages Mail, Contacts, Calendrier		
COMPTES		
Ajouter un compte	>	
Nouvelles données	Push >	
MAIL		
Aperçu	2 lignes >	
Vignettes À / Cc	\bigcirc	
Options de balayage	>	
Style de drapeau	Couleur >	
Confirmer la suppression		
Charger les images		

Sélectionnez
 « Ajouter un compte ».



 Puis, sélectionnez « Autre ».

Retour Autre	
MAIL	
Ajouter un compte Mail	>
CONTACTS	
Ajouter un compte LDAP	>
Ajouter un compte CardDAV	>
Ajouter un compte CalDAV	>
Ajouter un cal. avec abonnement	>
SERVEURS	
Ajouter un compte OS X Server	>





5. Ensuite, cliquez sur « Ajouter un compte Mail ».

Annulei	Nouveau	Suivant
Nom	Gilles Allain	
Adresse	utilisateur@exa	mple.com
Mot de pa	sse Requis	
Descriptio	n Mon compte e	-mail
A Z E	RTYU	ΙΟΡ
AZE QSD	R T Y U F G H J	I O P K L M
AZE QSD ★W	R T Y U F G H J X C V B I	I O P K L M

Nouveau

Contact

Description contact@votredomaine.com

Nom d'hôte mail.example.com

Nom d'hôte smtp.example.com

Suivant

POP

contact@votredomaine.com

6. Renseignez les informations de votre compte : nom, adresse email, mot de passe.

La description se complète automatiquement.

 Sélectionnez « IMAP » pour votre nouveau compte.

9.	Complétez les paramètres du serveur de réception. Le nom d'hôte est composé de « mail.pymac.fr. ». Le nom d'utilisateur est l'adresse e-mail du compte et le mot de passe est
	l'adresse e-mail
	mot de passe est celui du compte de messagerie.

Annuler	Nouveau	Suivant
Nom d'u	itilisateur contact@	votredomai
Mot de p	oasse •••••	
SERVEUR	D'ENVOI	
Nom d'h	lôte mail.pymac.fr	
Nom d'u	utilisateur contact@	votredomai
Mot de p	passe ••••••	
a z e	ertyu	iop
qs	d f g h j	k I m
ŵW	xcvb	n ′ 🗵
.?123	espace	retour

10. Continuez à renseigner les paramètres du serveur d'envoi. Le nom d'hôte est composé de « mail.pymac.fr » Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont ceux du compte de messagerie, comme pour le serveur de réception.

Cliquez ensuite sur « **Suivant** » une fois terminé.

 Cliquez sur « Suivant » une fois terminé.

Annuler

Nom

Adresse

SERVEUR DE RÉCEPTION

Nom d'utilisateur Requis

Mot de passe •••••

SERVEUR D'ENVOI

7. Cliquez sur



Annuler Compte OK Nom Contact Adresse contact@votredoma... > Description votredomaine.com SERVEUR DE RÉCEPTION Nom d'hôte mail.pymac.fr Nom d'utilisateur contact@votredomai... Mot de passe •••• SERVEUR D'ENVOI SMTP smtp.votredomaine.com > Avancé **C**ompte SMTP SERVEUR PRIMAIRE

SERVEUR PRIMAIRE
mail.pymac.fr activé >
AUTRES SERVEURS SMTP
Nouveau... >

Si l'application Mail ne parvient pas à utiliser le serveur primaire, elle essaiera les autres serveurs SMTP successivement. 11.La vérification des paramétrages du compte e-mail se lance. Une alerte « Connexion impossible avec SSL » s'affiche, il faut choisir la valeur « oui ».

La configuration du compte est presque terminée.

13.Vous cliquez

ensuite sur

« Avancé ».

15. Vous sélectionnez

« SMTP », puis

serveur primaire

affiché, soit par

défaut le SMTP

de votre domaine.

cliquez sur la

valeur SMTP

(activé) du

Kail votredomaine.com				
IMAP				
Comp	ote contact@votredoma	ine >		
	Mail			
	Notes	\bigcirc		
Supprimer le compte				

12. Vous êtes redirigé vers la page de configuration du compte.

Pour terminer, vous allez vérifier les informations enregistrées pour les serveurs d'envoi et de réception, vous sélectionnez alors le compte IMAP.

- **Compte** Avancé Archives MESSAGES SUPPRIMÉS Effacer après une semaine > RÉGLAGES DE RÉCEPTION Utiliser SSI Authentification Mot de passe > Préfixe du chemin IMAP / Port du serveur 143 S/MIME S/MIME mail.pymac.fr Annuler ок Serveur SERVEUR D'ENVOI Nom d'hôte mail.pymac.fr Nom d'utilisateur contact@votredomai... Mot de passe •••• Utiliser SSL Authentification Mot de passe > Port du serveur 587
- 14. Sous « Réglages de réception », vous vérifiez que la valeur du port du serveur est « 143 ».

Si ce n'est pas le cas, vous modifiez la valeur enregistrée et cliquez sur « < Compte ».

16.Sous « Serveur d'envoi », vous vérifiez que la valeur du port du serveur est « 587 ».

Si ce n'est pas le cas, vous modifiez la valeur enregistrée et cliquez sur « OK ».

La configuration du compte est terminée.