

Paramétrage d'un compte email sur Mail de Mac

	Configuration sur Mail de Mac	
	Kail Fichier Édition Prése	
	À propos de Mail	1. Ouvrez votre logiciel Mail sur
	Préférences %, Comptes	Mac. 2 Dans le menu Mail choisir
	Ajouter un compte	« Ajouter un compte ».
	Services	
	Masquer Mail 第H Masquer les autres て第H Tout afficher	
	Quitter Mail #Q	
	Choisir un compte mail à ajouter	3. Choisir l'option « Ajouter un autre compte Mail ».
		•
	O GOOgle	
	○ YAHOO!	
	○ Aol.	
	Ajouter un autre compte Mail	
	? Annuler Continuer	
Ajout	er un compte Mail	4. Renseignez ensuite les
Po	our commencer, remplissez les informations suivantes :	informations de votre boîte e-mail.
		Après avoir créé le compte, le
	Nom complet : CONTACT votredomaine.com	logiciel va vous demander de le configurer manuellement
	Adresse e-mail : contact@votredomaine.com	·····g
	Mot de passe :	
Ar	nnuler Créer	

Informations sur le serveur de réception Type de compte : IMAP POP Serveur de messagerie : mail pymac.fr Nom d'utilisateur : contact@votredomaine.com Mot de passe : Annuler Précédent Sulvant	 5. Configuration du serveur de réception : Choisissez « POP ». L'adresse du serveur de messagerie dépend du nom de domaine relié à votre adresse. Le nom d'utilisateur correspond à votre adresse e-mail. Lors de la validation, il se peut que le logiciel vous affiche une alerte : « L'identité de mail.pymac.fr ne peut être vérifiée. ». Il suffit de cliquer sur le bouton « Se connecter » pour valider la configuration.
Informations sur le serveur d'envoi Serveur SMTP : mail.pymac.fr Nom d'utilisateur : contact@votredomaine.com Mot de passe : ••••••••• Annuler Précédent Créer	 6. Configuration du serveur d'envoi : Comme pour le serveur de réception, l'adresse du serveur d'envoi dépend du nom de domaine relié à votre adresse. <u>Attention :</u> Une fois encore, le logiciel va vous demander de valider l'identité du serveur, il suffit de cliquer sur le bouton « Se connecter » pour valider la configuration. Cliquez ensuite sur Créer.
Comptes Comptes	 7. La boîte fonctionne en réception, vous allez donc commencer à recevoir vos e-mails. Il faut néanmoins une dernière configuration pour faire fonctionner l'envoi : Cliquez sur le menu Mail du logiciel puis « Comptes ». Une fenêtre va s'ouvrir présentant l'ensemble des comptes e-mail configurés sur le logiciel. Cliquez sur le compte que vous venez de créer, puis sous « Données du compte », cliquez sur le champ « Serveur d'envoi (SMTP) » pour faire apparaître une liste déroulante. Cette liste déroulante présente l'ensemble des serveurs SMTP configuré sur le logiciel, cliquez sur le texte « Modifier la liste des serveurs SMTP »

 +- Données du compte <u>Avancé</u> Détecter automatiquement et préserver les réglages de compte Port: <u>587</u> Utiliser SSL Autoriser l'authentification non sécurisée Nom d'utilisateur: yann@pymac.fr Mot de passe: <u>Annuler</u> OK Cliquez ensuite sur OK. 9. Votre compte est correctement configuré. 	Description Nom du serv smtp.pymac mail.pymac.fr mail.pymac.l	eur En cours d'utilisation par un compte fr yann@pymac.fr r Pymac	8. Le logiciel va ouvrir une nouve fenêtre présentant les différents serveurs SMTP configurés. Choisissez le serveur SMTP rela la boite e-mail que vous venez d
Port: 587 Utiliser SSL Authentification: Réponse au défi MD5 2 Autoriser l'authentification non sécurisée Image: Securitie	+ - Donn	ées du compte Avancé	« Avancé » dans la fenêtre inférieure.
9. Votre compte est correcteme configuré.	Port :	Annuler OK	Les boutons « Détecter automatiquement et préserver le réglages de compte », et « Auto l'authentification non sécurisée » doivent être décochés. Cliquez ensuite sur OK .
			9. Votre compte est correctemer configuré.